

## Nastavení VPN připojení Shrew Soft VPN Client

*Aktualizováno: 16. 8. 2016*


### Instalace programu Shrew Soft VPN Client:

Stáhněte si instalační program, spusťte jej a proveďte instalaci VPN klienta na Váš počítač. Postupujte dle instrukcí instalačního programu. Při výběru verze instalace **Software Edition** zvolte volbu „**Standard Edition**“.


Instalační program je možno stáhnout ze stránek Centra výpočetní techniky <http://cvt.utb.cz> nebo z oficiálních stránek Shrew Soft <https://www.shrew.net/download/vpn>.


### Konfigurace VPN klienta a připojení do sítě:


V nabídce **Start – Programy** najdete programovou složku **ShrewSoft VPN Client** a z ní spusťte program **VPN Access Manager**.



Před prvním použitím je třeba VPN Client nakonfigurovat:



Klikněte na tlačítko  pro vytvoření nového profilu a vyplňte následující údaje:



VPN Site Configuration

General Client Name Resolution Authentication

Remote Host

Host Name or IP Address: vpn.utb.cz Port: 500

Auto Configuration: ike config pull

Local Host

Adapter Mode: Use a virtual adapter and assigned address


MTU: 1380 Address: . . . Netmask: . . .

Obtain Automatically

Save Cancel

Na kartě **General** zadejte název VPN serveru:

**Host Name or IP Address:** vpn.utb.cz



VPN Site Configuration

Client Name Resolution Authentication Phase

Authentication Method: Mutual PSK + XAuth

Local Identity Remote Identity Credentials

Identification Type: Key Identifier

Key ID String: utb

Save Cancel


Na kartě **Authentication** nastavte:

**Authentication Method:** Mutual PSK + XAuth


Záložka **Local Identity:**

**Identification Type:** Key Identifier

**Key ID String:** utb (název sdílené skupiny)





Záložka **Remote Identity**:  
**Identification Type**: Any





Záložka **Credentials**:  
**Pre Shared Key**: sdílené heslo pro skupinu  
 Heslo pro skupinu získáte od správce sítě.


Ostatní parametry ponechejte ve výchozím nastavení.

Poté konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko  .




Ze seznamu profilů vyberte profil pro připojení k síti UTB a klikněte na tlačítko  . Poté budete vyzváni k zadání Vašeho uživatelského jména a hesla:




Zadejte své přístupové údaje (stejně jako pro přihlášení do sítě UTB nebo do portálu) a potvrďte  .

V případě úspěšného ověření Vašich přístupových údajů dojde k připojení Vašeho počítače do sítě UTB.



Pro ukončení připojení klikněte na tlačítko

Disconnect



Poté můžete program VPN Client ukončit.